

ARTIGO: 11847

4Gym - Manual de configuração - teclado numérico modelo Genius (modelo clássico)

Esse manual de configuração de mapeamento de teclado numérico é do modelo abaixo:



Para esse o arquivo keyremap.ini deve ficar como abaixo:

[0 to f13]

device=HID\VID_04D9&PID_1505&REV_0300&Col01

trigger=52,0,0

combo=64,0,0|64,0,1

[1 to f14]

device=HID\VID_04D9&PID_1505&REV_0300&Col01

trigger=4f,0,0

combo=65,0,0|65,0,1

[2 to f15]

device=HID\VID_04D9&PID_1505&REV_0300&Col01

trigger=50,0,0

combo=66,0,0|66,0,1

[3 to f16]

device=HID\VID_04D9&PID_1505&REV_0300&Col01

trigger=51,0,0

combo=67,0,0|67,0,1

[4 to f17]

device=HID\VID_04D9&PID_1505&REV_0300&Col01

trigger=4b,0,0

combo=68,0,0|68,0,1

[5 to f18]

device=HID\VID_04D9&PID_1505&REV_0300&Col01

trigger=4c,0,0

combo=69,0,0|69,0,1

[6 to f19]

device=HID\VID_04D9&PID_1505&REV_0300&Col01

trigger=4d,0,0

combo=6a,0,0|6a,0,1

[7 to f20]

device=HID\VID_04D9&PID_1505&REV_0300&Col01

trigger=47,0,0

combo=6b,0,0|6b,0,1

[8 to f21]

device=HID\VID_04D9&PID_1505&REV_0300&Col01
trigger=48,0,0
combo=6c,0,0|6c,0,1
[9 to f22]
device=HID\VID_04D9&PID_1505&REV_0300&Col01
trigger=49,0,0
combo=6d,0,0|6d,0,1
[enter to f23]
device=HID\VID_04D9&PID_1505&REV_0300&Col01
trigger=1c,0,2
combo=6e,0,0|6e,0,1
[backspace to f24]
device=HID\VID_04D9&PID_1505&REV_0300&Col01
trigger=e,0,0
combo=76,0,0|76,0,1